

UQAR : Réseau sans fil


Comment configurer le réseau sans fil sous Windows Vista (version HOME et PRO)

Prérequis :

- Avoir une carte réseau sans fil active supportant le standard 802.11


Signal de réseau sans-fil (SSID) : **UQAR-securise**

1. Aller dans démarrer -> Panneau de configuration -> Centre réseau et partage **ou** aller dans démarrer -> Panneau de configuration -> Réseau et Internet -> Centre réseau et partage.




UQAR : Réseau sans fil

2. Cliquer sur « Gérer les réseaux sans fil » dans la section de gauche.




3. Cliquer sur « Ajouter ».



UQAR : Réseau sans fil

4. Cliquer sur « Créer un profil réseau manuellement ».




5. Dans la nouvelle fenêtre, remplir les champs suivants :


Nom réseau : UQAR-securise

Type de sécurité : WPA2 - Entreprise

Type de chiffrement : AES




6. Cliquer sur « Modifier les paramètres de connexion ».




UQAR : Réseau sans fil

7. Dans la nouvelle fenêtre, choisir l'onglet sécurité. Pour la méthode d'authentification réseau, choisir « Microsoft PEAP (Protected EAP) »



Cliquer sur le bouton « Paramètres ».

8. Dans la nouvelle fenêtre, pour la liste d'autorité de certification, cocher la case «AddTrust External CA Root ». Dans la liste de méthode d'authentification, assurez-vous de sélectionner « Mot de passe sécurisé (EAP-MSCHAP v2) ».




Cliquer sur le bouton « Configurer ».

9. Dans la nouvelle fenêtre, décocher la case « Utiliser automatiquement mon nom d'ouverture de session... ».



Cliquer sur le bouton « Ok » de la fenêtre. Fermer les autres fenêtres en cliquant sur « Ok ».

10. Choisir le signal « UQAR-securise » ou dès que le signal « UQAR-securise » est détecté, la fenêtre suivante apparaîtra :



Inscrire votre nom d'utilisateur de l'UQAR et votre mot de passe. Cliquer sur « Ok »
Voilà, vous avez accès par le réseau sans fil de l'UQAR à l'Internet et à tous les sites hébergés par l'université. Bonne navigation.

Si vous avez des problèmes de configuration vous pouvez passer au local K-410 à Rimouski ou au local 2022 à Lévis ou écrire à reseau_sansfil@uqar.ca .