

## UQAR : Réseau sans fil


### Comment configurer le réseau sans fil sous Windows 7 (version HOME et PRO)

#### Prérequis :

- Avoir une carte réseau sans fil active supportant le standard 802.11


#### Signal de réseau sans-fil (SSID) : **UQAR-securise**

1. Aller dans démarrer -> Panneau de configuration -> Réseau et Internet, cliquer sur « Afficher l'état et la gestion réseau » ou cliquer sur « centre de partage » selon votre préférence d'affichage.




## UQAR : Réseau sans fil

2. Cliquer sur « Gérer les réseaux sans fil » dans la section de gauche.




3. Cliquer sur « Ajouter ».



## UQAR : Réseau sans fil

4. Cliquer sur « Créer un profil réseau manuellement ».




5. Dans la nouvelle fenêtre, remplir les champs suivants :

Nom réseau : UQAR-securise


Type de sécurité : WPA2 - Entreprise

Type de chiffrement : AES




## UQAR : Réseau sans fil

6. Cliquer sur « Modifier les paramètres de connexion ».




7. Dans la nouvelle fenêtre, choisir l'onglet sécurité. Pour la méthode d'authentification réseau, choisir « Microsoft PEAP (Protected EAP) »




Cliquer sur le bouton « Paramètres ».

8. Dans la nouvelle fenêtre, pour la liste d'autorité de certification, cocher la case « AddTrust External CA Root ». Dans la liste de méthode d'authentification, assurez-vous de sélectionner « Mot de passe sécurisé (EAP-MSCHAP v2) ».




Cliquer sur le bouton « Configurer ».

9. Dans la nouvelle fenêtre, décocher la case « Utiliser automatiquement mon nom d'ouverture de session... ».




Cliquer sur le bouton « Ok » de la fenêtre. Fermer la fenêtre « Propriétés EAP protégées » en cliquant sur « Ok ».

10. Revenir à la fenêtre « Propriétés du réseau sans fil UQAR-securise » de l'étape 7 et cliquer sur le bouton « Paramètres avancés ». Dans l'onglet « Paramètres 802.1X », cocher « Spécifier le mode d'authentification » et choisir « Authentification utilisateur » dans la liste déroulante.



Cliquer « Ok » pour fermer cette fenêtre. Fermer les autres fenêtres en cliquant sur « Ok ».

11. Choisir le signal « UQAR-securise » ou dès que le signal « UQAR-securise » est détecté une bulle apparaîtra dans le coin inférieur droit de votre écran, cliquer dessus. La fenêtre suivante apparaîtra :



Inscrire votre nom d'utilisateur de l'UQAR et votre mot de passe. Cliquer sur « Ok »  
Voilà, vous avez accès par le réseau sans fil de l'UQAR à l'Internet et à tous les sites hébergés par l'université. Bonne navigation.

Si vous avez des problèmes de configuration vous pouvez passer au local K-410 à Rimouski ou au local 2022 à Lévis ou écrire à [reseau\\_sansfil@uqar.ca](mailto:reseau_sansfil@uqar.ca) .